

دليل عميل Triofox Windows

إصدار عميل 12.8.4552.52715 Triofox Windows



:Table of contents

- [مقدمة](#)
- [وكلاء العميل](#)
- [وكيل عميل ويندوز](#)
- [متطلبات النظام](#)
- [تسجيل الدخول إلى Triofox](#)
- [الوصول إلى ملفاتك ومجلداتك](#)
- [الوصول إلى محرك الأقراص السحابي](#)
- [إدارة وحدة التحكم](#)
- [نقل الملفات](#)
- [قوائم سياق القيادة السحابية](#)
- [قائمة السياق للملفات](#)
- [قائمة السياق للمجلدات](#)
- [إرفاق مجلد من العملاء](#)
- [الملفات المقفلة](#)
- [الوصول غير متصل](#)
- [معلومات الجهاز](#)
- [المجلدات المرفقة](#)
- [مجلدات غير متصلة](#)
- [الملفات المقفلة](#)
- [قيّد التدقيق](#)
- [الإعدادات](#)
- [مزامنة الخنق](#)
- [مزامنة تحميل النطاق الترددي المخنق \(0 KB/s-غير محدود\)](#)
- [مزامنة النطاق الترددي للتنزيل المختل \(0 KB/s-غير محدود\)](#)
- [بدء السرعة الكاملة للساعة \(الافتراضي 7:00\)](#)
- [توقف السرعة الكاملة لساعة \(الافتراضي 20:00\)](#)
- [مسح الملفات المحلية والمزامنة حتى السحابة حسب الاقتضاء](#)
- [مسح الملفات السحابية والمزامنة إلى المحلية حسب الاقتضاء](#)
- [تجاهل إشعار تغيير الملف الودي](#)
- [المزامنة المجدولة](#)
- [تمكين المزامنة المجدولة](#)

- التحكم بالقرص المعين
- تسمية محرك الأقراص السحابي
- رسالة القيادة
- تعطيل تثبيت القرص
- إنشاء اختصار لسحابة القرص تحت مستنداتي
- التحكم في العرض الترددي
- حد عرض النطاق الترددي للتحميل (KB/s, 0-غير محدود)
- رفع الحد الأقصى للنطاق الترددي (KB/s, 0-غير محدود)
- الحد الأقصى لعدد مواضيع نقل الملفات
- المخبئ المحلي
- دليل ذاكرة التخزين المؤقت
- حد حجم التخزين المؤقت (MB)
- الحد الأدنى من مساحة القرص الحرة (GB)
- الإشعارات
- تعطيل إشعار وضع عدم الاتصال
- تعطيل إشعارات تغيير الملف
- تعطيل نافذة تعقب الملفات الكبيرة
- تعطيل تعقب المهام التلقائي للمهام المجدولة
- تعطيل تأكيد إيقاف التشغيل
- تعطيل تأكيد نقل المجلد
- الإعدادات المتقدمة
- تمكين فتح الملفات المضغوطة والمغادرة في الموقع
- أقصى حجم ملفات zip يسمح بفتح في الموقع (MB)
- السماح دائمًا بمعاينة الصورة
- تمكين وضع الشبكة البطيء
- الحفاظ على الآلة من النوم عند تشغيل المهمة
- أوصل محرك الأقراص في الفضاء العالمي
- تحميل الملفات المخفية
- تحميل ملفات النظام
- استخدم نسخ مظهر الصوت لتحميل الملفات التي يتم الوصول إليها باستمرار
- التشخيص
- الاحتفاظ بسجلات تتبع مراجعة الحسابات (الأيام، 0=لا تطهير)
- مستوى التتبع (تعطيل، أخطاء السجل، تحذيرات السجل، معلومات السجل، سجل الكل)
- حالة المزامنة
- مدير المهام

مقدمة

مرحبا بكم في دليل مستخدم العميل لـ Triofox. ويصف هذا الدليل وظيفة العميل لمستخدمي شركة Triofox.

وكلاء العميل

وكلاء العملاء Triofox متوفرون على Windows، Mac، متصفح الويب، iOS، و Android. تم تصميم هؤلاء العملاء للعمل مع حساب Triofox الخاص بك، والذي يمكن تشغيله بأي خدمة تخزين مدعومة.

وكيل عميل ويندوز

متطلبات النظام

OS - Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10

وعادة ما يستخدم وكيل الخادم بدلا من وكيل العميل على ماكينة الخادم من نوع Windows Server مثل 2016/2019/2022. ومع ذلك، يمكن أيضا لوكيل العميل أن يعمل كتطبيق سطح المكتب على نظام تشغيل Windows Server OS. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في استخدام وكيل سطح المكتب في بيئة خادم طرفية، يجب تثبيت عميل سطح المكتب بدلاً من وكيل الخادم.

القرص الصلب - 100 ميغابايت

50MB للبرنامج المثبت

50 ميغابايت على الأقل لتشغيل مجلد ذاكرة التخزين المؤقت

CPU - لا توجد متطلبات خاصة (Intel/AMD x86/x64)

اتصال بالإنترنت

هذا الدليل مكتوب ضد Windows Colent version 12.8.4552.52715

ملاحظة: يجب عليك تسجيل الدخول إلى Triofox قبل أن تتمكن من تنزيل عملاء Windows أو Mac هذا يسمح لك بالوصول إلى حزم تثبيت العملاء المرتبطة بالفعل بحساب Triofox الخاص بك، مما يسهل التثبيت والوصول إلى Triofox.

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الويب لـ Triofox الخاصة بك وانقر على الرابط لتنزيلات العميل، كما هو مبين أدناه.

!قم بتحميل اللوحة الخاصة بك في موقع سوفتارنا (img/win/image_s4_2_1.png/)

بمجرد النقر على زر التنزيل، سترى صفحة تحتوي على خيارات، بما في ذلك عميل سطح المكتب Windows انقر على الرابط لتنزيل تثبيت عميل ويندوز.

> FILE BROWSER > DOWNLOAD NATIVE CLIENTS

The browser-based file explorer provides most of the basic functionality. For a richer, native experience, you can download native clients.

Triofox Desktop Client (Windows)

Installs on a (Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10) x86/x64 PC, access your storage account as a local drive, sync file across multiple machines.

Legacy PCs (XP, Vista, 7) Windows 8 Windows 10

Window Client Installer 12.8.4552.52715

Triofox Desktop Client (MacOS)

Installs on MacOS, access your storage account as a local drive (mounted volume in Finder).

Legacy Mac OS X (10.9->10.12) Mac OS X 10.13+

Installer Package (MacOS 10.9/10.10/10.11/10.12)
Installer Package (MacOS 10.13 and above)

Triofox Mobile

Download on the App Store View in Apple App Store

GET IT ON Google Play Available in "Google Play" Market Store. Android OS 4.4+

CLOSE WINDOW

تشغيل حزمة MSI التي تم تنزيلها لبدء التثبيت.

! [لاعب منحنى منتصف] (img/win/image_s4_2_3.png/)

ثم انقر فوق "التالي" واتبع التعليمات لإكمال التثبيت. على شاشة إعداد ويندوز العميل ، يمكنك تخصيص التثبيت إذا لزم الأمر.



TrioFox Windows Client

This wizard will guide you through the installation. You will be asked a few questions about the different options. Prerequisites may be downloaded and installed. The system may restart at the end of the installation.

Build: 12.8.4547.52582
Gladinet, Inc. © 2021

تسجيل الدخول إلى Triofox

في نهاية التثبيت، سيتم مطالبتك بإدخال بيانات الاعتماد لحساب مستخدم Triofox الخاص بك. مع بيانات الاعتماد هذه، سيتم الإذن لـ Triofox Windows Client الخاص بك وسيتم ربطه بحساب المستخدم Triofox الخاص بك. الوصول إلى وكيل عميل Windows ممكن أيضًا من خلال قائمة Windows Start.

Recently added

- Triofox Windows Client
- Google Chrome

G

- Google Chrome New

S

- Search
- Server Manager
- Settings

T

- Triofox
- Triofox Windows Client New**

W

- Windows Accessories
- Windows Administrative Tools
- Windows Ease of Access
- Windows PowerShell

Windows Server

Server Manager	Windows PowerShell	Windows PowerShell ISE
Windows Administrative Tools	Task Manager	Control Panel
Remote Desktop...	Event Viewer	File Explorer

Log In to Triofox


User Name (Email):

Access Point (Sign-in URL, http(s)://example.com)

[Proxy Setup](#)

[Continue](#)

إذا تم تحديد خيار "تسجيل الدخول التلقائي في المرة التالية" (افتراضي)، سيتم تشغيل عميل ويندوز السحابي عند بدء تشغيل ويندوز. يمكنك رؤية أيقونة العميل في أسفل يمين سطح المكتب الخاص بك أو في مناطق الإشعار في أسفل يمين شريط المهام الخاص بك.



الوصول إلى ملفاتك ومجلداتك

هناك طريقتان رئيسيتان لاستخدام ملفات ومجلدات Triofox.

أولاً، هناك محرك ثلاثي فوكس للسحابة.

مع محرك triofox Cloud Drive ، لديك حق الوصول المباشر عند الطلب إلى ملفاتك.

ثانياً، هناك مجلدات المزامنة.

خارج السحابة، إذا كنت لا ترغب في تغيير موقع المجلدات الموجودة لديك، يمكنك إرفاق مجلدات محلية كآلية وصول. سيتم مزامنة المجلد المرفق مع Cloud Drive بطريقة ثنائية الاتجاه.


الوصول إلى محرك الأقراص السحابي

بعد اكتمال التثبيت، ستظهر أيقونة لعبة النظام التي تسمح لك بفتح قرص Triofox الخاص بك.


عند النقر على أيقونة ساحة النظام (1)، سيتم فتح قائمة الصورة. يمكنك الوصول إلى محرك الأقراص السحابي بالنقر على أيقونة المجلد (2)، التي تفتح مستكشف ويندوز في عرض محرك الأقراص السحابي (3).

[! الوصول إلى سجل كلاوت] (img/win/image_s4_2_7.png/)

في مجلد محرك الأقراص السحابي، يمكنك تنفيذ دوال مجلد ويندوز النموذجية وانقر بالزر الأيمن للوصول إلى قائمة سياق محرك الأقراص السحابي (4).



العودة إلى قائمة Tray Menu، هناك أيقونة قائمة إضافية (5) تسمح لك بالوصول إلى وظائف مهمة أخرى (هـ . . بوابة الويب، إجبار مزامنة جميع المجلدات دون اتصال، تسجيل الخروج، تمكين تتبع التصحيح).



إدارة وحدة التحكم

أيضا في قائمة Tray Menu، هناك رمز وحدة تحكم (6). والنقر عليه يفتح متصفحاً يمكنك من خلاله الوصول إلى إدارة النظام.

TrioFox Drive

6




All data has been synced to TrioFox.





Pause




 Dashboard


 Attached Folders

 Offline Folders

 Locked Files

 Pending Check-ins

 Settings

 Sync Status



Triofox

Windows Client - 12.8.4552.52715

ahsana@triofox.com (<https://win-4k0o50pbsab.triofox.io>)

Storage Quota: 

Cache Size: 63 KB 

Upload (KB/Second): Total: 0 KB/Second


Download (KB/Second): Total: 0 KB/Second

✓ All data has been synced to Triofox. [Pause](#)

نقل الملفات

الآن يمكنك استخدام التخزين السحابي مثل محرك الأقراص الافتراضي أو المجلد. ببساطة سحب وإسقاط المستندات المحلية إلى التخزين السحابي، أو كما فعلت دائما.

يمكنك الوصول إلى محرك الأقراص السحابي الخاص بك مباشرة بحرف الأقراص.



عامل ثلاثي فوكس Windows سطح المكتب يجعل من السهل جدا نقل البيانات إلى أو استخراج البيانات من التخزين السحابي.

عند النقر بالزر الأيمن على مجلد أو ملف، يتم عرض قائمة السياق. مع هذه القائمة يمكنك تنفيذ إجراءات مختلفة للملف.

قوائم سياق القيادة السحابية

قائمة السياق تختلف تبعاً لما تقوم به بالضغط على اليمين. على سبيل المثال، في الصورة أدناه يمكنك رؤية ثلاثة اختلافات من قائمة السياق.

قائمة السياق للملفات

[رفض الحقن] (img/win/image_s4_4_1.png/)

مشاركة...

يسمح لك بمشاركة الملف مع أشخاص آخرين عبر البريد الإلكتروني. يمكنك إضافة عدة رسائل بريد إلكتروني مرة واحدة عن طريق فصلها مع ";".

احصل على رابط المشاركة (اقرأ فقط):

يسمح لك بالحصول على رابط ويب للقراءة فقط إلى الملف. يتيح لك هذا الخيار مشاركة ملف كرابط عام (قراءة فقط). يمكن لأي شخص لديه الرابط الوصول إلى هذا الملف. انقر فوق هذا الخيار لنسخ الرابط العام إلى الحافظة الخاصة بك. بمجرد النقر فوق "موافق"، يمكنك لصق الرابط في أي مكان (على سبيل المثال، في رسائل البريد الإلكتروني أو الوسائط الاجتماعية).

إدارة المراجعات

هذا الخيار يفتح متصفح ويب يتيح لك الوصول إلى مدير إصدار بوابة الويب للملف.

تحقق من (القفل) / تحقق من (إلغاء القفل)

يتيح لك هذا الخيار التحقق من الملفات يدوياً. جميع التغييرات في الملفات تبقى محلية حتى يتم التحقق منها.

فرض التحديث

انقر فوق هذا الخيار لمزامنة بوابة الويب مع المجلد المحلي الخاص بك.

قائمة السياق للمجلدات

[وضع الحقوق في الإعفاء من الويب] (img/win/image_s4_4_2.png/)

طلب ملف

يسمح لك بتمرير رابط مجلد إلى مستخدم وطلب من المستخدم رفع ملف. يمكنك طلب ملف من رسائل البريد الإلكتروني المتعددة مرة واحدة عن طريق فصلها مع ";" . يمكن تعيين رابط التحميل هذا لينتهي صلاحيته في وقت معين أو لا يوجد.

مشاركة...

يسمح لك بمشاركة المجلد مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني. يمكن إضافة رسائل البريد الإلكتروني المتعددة مرة واحدة عن طريق فصلها مع "؛".

احصل على رابط المشاركة (اقرأ فقط):

يسمح لك بالحصول على رابط ويب للقراءة فقط إلى المجلد. هذا الخيار يسمح لك بمشاركة مجلد كرابط عام (قراءة فقط). يمكن لأي شخص لديه الرابط الوصول إلى هذا المجلد. انقر فوق هذا الخيار لنسخ الرابط العام إلى الحافظة الخاصة بك. بمجرد النقر فوق "موافق"، يمكنك لصق هذا الرابط في أي مكان (على سبيل المثال، في رسائل البريد الإلكتروني أو وسائل الإعلام الاجتماعية).

تمكين/تعطيل الوصول دون اتصال

هنا يمكنك تمكين الوصول دون اتصال إلى المجلد، بحيث يمكن جلب محتوى المجلد مسبقاً.

افتح في متصفح الويب


يفتح متصفح ويب ويأخذك إلى هذا المجلد في بوابة الويب.

فرض التحديث

انقر هنا لمزامنة بوابة الويب مع المجلد المحلي الخاص بك.


إرفاق مجلد من العملاء

يمكنك أيضا إرفاق مجلد محلي من هذا العميل.



هذه المجلدات هي المجلدات المحلية من جهاز الكمبيوتر المحلي/ماك التي ألقها مستخدمو Triofox. بمجرد إرفاق مجلد محلي، يمكن للمستخدم الوصول إليه فوراً في Triofox. كما أن المجلد

المحلي متزامنة مع Triofox ("جانب السحابة").



الملفات المقفلة

مدير السحابة ثلاثي فوكس لديه الخيار لتمكين إعداد يجعل الملفات مقفلة تلقائياً عند استخدامها "قفل التوزيع التلقائي". وهذا يمنع العديد من الأشخاص من تحديث الملف في نفس الوقت، مما قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها.

متى تستخدم القفل التلقائي ومتى تستخدم القفل اليدوي؟

عندما تكون الملفات مقفلة تلقائياً، يجب أيضاً فتح نفس الملفات تلقائياً. وفي هذه الحالة، يجب على الوكيل الذي يقفل الملف أن يحافظ على نبض قلبي سليم مع خادم Triofox المركزي. إذا تعذر الحفاظ على نبض القلب، سيتم فتح الملف تلقائياً. إذا كنت تريد أن يظل الملف مقفلاً بغض النظر عن الوضع الذي توجد فيه آلة الوكيل، يوصى بقفل يدوي. يجب بعد ذلك فتح الملف المقفل يدوياً.

يمكن قفل الملفات يدوياً. انقر بالزر الأيمن على أي ملف (1) في Triofox Cloud Drive، ثم حدد "قم بفحص هذا الملف" (2) للتبديل بين الدول المقفلة والدول غير المقفلة. ثم انقر موافق في النافذة المنبثقة.

[قفل ملف محل] (img/win/image_s4_5_1.png/)

[قفل ملف محل] (img/win/image_s4_5_2.png/)

قائمة السياق سوف تعطي خيار قفل الملف. سوف تبقى مقفلة حتى "تفتحه". عند الانتهاء من الملف، يمكنك فتحه بالنقر على الملف بزر الماوس الأيمن واختيار "تحقق من" من قائمة السياق.

الوصول غير متصل


لم تتم مزامنة ملفات Cloud Drive بشكل كامل بشكل افتراضي؛ يتم مزامنة فقط الملفات التي تستخدمها. ومع ذلك، يمكنك إجبار ملفاتك على المزامنة. انقر بالزر الأيمن على المجلد الذي تريد إنشاء "غير متصل" وحدد "تمكين الوصول دون اتصال" (1). بعد ذلك، يمكنك النقر على أيقونة القرص ثم اختر "إجبار مزامنة جميع المجلدات دون اتصال" (3) لمزامنة جميع المجلدات التي قمت بتشغيلها للوصول إلى دون اتصال.

يمكنك أيضاً إيقاف تزامن الملفات أثناء العمل عليها. هذا ممكن أيضاً من خلال أيقونة Cloud Drive حدد "إيقاف المزامنة" (2) في القائمة لإيقاف مزامنة الملفات مؤقتاً. وهذا ينطوي على ميزة تتمثل في إمكانية مواصلة العمل على الوثائق (المسودة) محلياً إلى أن ينتهي كل شيء. بعد ذلك، يمكنك إلغاء تحديد "الإيقاف" والاتصال بـ Triofox Cloud Drive لتحميل جميع التغييرات.

[الوصول التلقائي] (img/win/image_s4_5_3.png/)

! [الوصول التلقائي] (img/win/image_s4_5_4.png/)

لدى عميل سطح المكتب وحدة تحكم في جانب العميل من السلوك. يمكن تشغيل وحدة التحكم الإدارية من أيقونة النظام (1). في قائمة العملاء، انقر على أيقونة معدات وحدة التحكم الإدارية (2).




معلومات الجهاز

الصفحة الافتراضية هي صفحة معلومات الجهاز. وهو يقدم نظرة عامة على الجهاز ويتضمن تفاصيل مثل مالك الجهاز، نوع الجهاز، نوع نظام التشغيل، إصدار عميل الجهاز (رقم إنشاء البرنامج)، آخر وقت لتسجيل الدخول، حالة المزامنة، حجم ذاكرة التخزين المؤقت، وقت آخر تقرير وأكثر.

[تثبيت إدارة البرنامج] (img/win/image_s4_6_2.png/)

المجلدات المرفقة

ترفق مجلدات محلية متزامنة مع السحابة بطريقة ثنائية الاتجاه.



مجلدات غير متصلة


يتم مزامنة معظم الملفات على محرك القرص السحابي المحلي الخاص بك مع العناصر النائية أو عروض الملف الكامل. هذا يحفظ عرض النطاق الترددي ويحسن السرعة لأنه لا يتم جلب الملفات بالكامل حتى يصل إليها المستخدم. عندما يتم تعيين مجلد إلى "دون اتصال"، يتم إحضار المحتويات بالكامل على الفور. تبعاً للحجم، قد يستغرق هذا بعض الوقت، ولكن بعد المزامنة الأولية، يتم تحميل التغييرات إلى المجلد حسب الحاجة للحفاظ على حالة عدم الاتصال.

لإضافة مجلد غير متصل، حدد مجلدات دون اتصال من قائمة وحدة التحكم وانقر على أيقونة "+". ثم حدد مجلد من المجلدات المشتركة في السحابة، انقر فوق تمكين الوصول دون اتصال، حدد نعم في مربع حوار التأكيد، ومحتوى المجلد يتم إحضاره للوصول دون اتصال.

Triofox		Offline Folders	— □ ×
Dashboard	1 Offline Folder(s)	↻ 🗑️	
Attached Folders	📁 /Special _ Char	⬇️ 🗑️	
Offline Folders			
Locked Files			
Pending Check-ins			
Settings			
Sync Status			


الملفات المقفلة



الملف المستخدم حالياً مقفل. في الصورة أدناه، المستخدم لديه المستند مفتوح. عندما يقوم المستخدم بتعديل المستند، يظل الملف مقفلاً أثناء فتحه. في بعض الأحيان تحتاج إلى النقر فوق النص "تحديث" لرؤية الملفات المقفلة في عرض الملفات المقفلة. هذه ملفات مقفلة على الجهاز المحلي. تشمل الملفات المقفلة الملفات المقفلة تلقائياً (على سبيل المثال، مفتوحة في Word) والملفات المقفلة يدوياً (على سبيل المثال، انقر على اليمين وقفل في قائمة السياق). إذا كنت تريد إلغاء قفل ملف، يمكنك القيام بذلك باستخدام أيقونة القفل.






قيد التدقيق


عمليات التحقق المتعلقة هي الملفات التي تم التحقق منها يدوياً ويجب أن يتم التحقق منها يدوياً لتحميل التغييرات التي تم إجراؤها وإزالتها من عرض تسجيل الدخول في الانتظار. من هنا، يمكنك أيضاً مراجعة الملفات (القفل) باستخدام الأيقونة في أعلى اليمين ويمكنك أيضاً إلغاء قفل هذه الملفات بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول في كل ملف في القائمة.


 Triofox Pending Check-ins — □ ×


 Dashboard 1 Pending Check-ins ↻ 


 Attached Folders  /test001.docx ✓

 Offline Folders

 Locked Files


 Pending Check-ins

 Settings

 Sync Status

الإعدادات

تخزن الإعدادات مختلف إعدادات جانب العميل التي يمكن تطبيقها على الجهاز الحالي.



مزامنة الخنق

خطأ (افتراضي) - إذا كان صحيحاً، فإن مزامنة ونقل الملفات سوف تتبع تحكم الخانق المحدد في هذا القسم.

مزامنة تحميل النطاق الترددي المخنق (0 KB/s-غير محدود)

0 (الافتراضي) - الإعداد الافتراضي غير محدود KB/s، أدخل رقم هنا لتقليل عرض النطاق الترددي المستهلك إلى حد المجموعة.

مزامنة النطاق الترددي للتنزيل المختل (0 KB/s-غير محدود)

0 (الافتراضي) - الإعداد الافتراضي غير محدود KB/s، أدخل رقم هنا لتقليل عرض النطاق الترددي المستهلك إلى حد المجموعة.

بدء السرعة الكاملة للساعة (الافتراضي 7:00)

7 (افتراضي) - يمثل هذا الإعداد الساعة (24 ساعة) من اليوم الذي يبدأ فيه المزامنة السريعة الكاملة. عادةً، تتم المزامنة السريعة الكاملة في الليل عندما يكون استخدام الإنترنت منخفضاً.

توقف السرعة الكاملة لساعة (الافتراضي 20:00)

20 (الافتراضي) - يمثل هذا الإعداد الساعة (24 ساعة) من اليوم الذي ستتوقف فيه المزامنة السريعة الكاملة - عادة المزامنة السريعة الكاملة مطلوبة بين ليلة وضحاها عندما يكون استخدام الإنترنت منخفضاً.

مسح الملفات المحلية والمزامنة حتى السحابة حسب الاقتضاء

خطأ (افتراضي) - يقوم عميل سطح المكتب بإنشاء قاعدة بيانات حالة تصف أي الملفات متزامنة وأي غير متزامنة. وفي حالة إعادة تصور عميل الحاسوب المكتبي، قد تضيع معلومات الدولة. هذا الخيار يسمح بمسح الملفات المحلية وتحميلها إلى السحابة حسب الحاجة. هذه طريقة سريعة لإعادة بناء معلومات الدولة إذا كانت الملفات المحلية أكثر دقة من المعلومات الموجودة في السحابة.

مسح الملفات السحابية والمزامنة إلى المحلية حسب الاقتضاء

خطأ (افتراضي) - يقوم عميل سطح المكتب بإنشاء قاعدة بيانات حالة تصف أي الملفات متزامنة وأي غير متزامنة. وفي حالة إعادة تصور عميل الحاسوب المكتبي، قد تضيع معلومات الدولة. هذا الخيار يسمح بمسح الملفات المحلية وتحميلها إلى السحابة حسب الحاجة. هذه طريقة سريعة لإعادة بناء معلومات الحالة إذا كانت الملفات السحابية أكثر دقة من الملفات المحلية.

تجاهل إشعار تغيير الملف الودي

خطأ (الافتراضي) - إذا تم تعيين هذا الخيار إلى صحيح، لا يتم إرسال أي إشعارات للملفات byte-0 أو الملفات التي تلقت إشعارات تغيير من نظام الملفات ولكن لم يتم تغييرها في الواقع.

المزامنة المجدولة

تمكين المزامنة المجدولة

خطأ (افتراضي) - على جانب العميل، بالإضافة إلى محرك أقراص معين (أو مجلد Mac مثبت)، هناك أيضا وظيفة لمزامنة المجلدات. يمكن استخدام هذا الإعداد للتحكم عند حدوث المزامنة. فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى الشركة عرض نطاق نطاق محدود للإنترنت، يمكن تفادي المزامنة أثناء ساعات العمل لتوفير عرض النطاق الترددي.

التحكم بالقرص المعين

تسمية محرك الأقراص السحابي

قرص Cloud Drive (الافتراضي) - هذا هو تسمية القرص التي يمكنك رؤيتها في Windows Explorer.

رسالة القيادة

M (الافتراضي) - هذا هو تعيين حرف محرك الأقراص المعين.

تعطيل تثبيت القرص

خطأ (افتراضي) - إذا كان صحيحا، لن يتم تحميل أي قرص سحابي تحت "جهازي الحاسوب" لعميل ويندوز.

إنشاء اختصار لسحابة القرص تحت مستنداتي

صحيح (الافتراضي) - إذا كانت صحيحة، هناك اختصار لسحابة القرص تحت مجلد المستندات الخاص بي.

التحكم في العرض الترددي

حد عرض النطاق الترددي للتحميل (0 KB/s-غير محدود)

0 (الافتراضي) - يتم تعيين هذا الإعداد إلى غير محدود افتراضيا. قم بتغيير هذا الإعداد للحد من نطاق التحميل الترددي إلى الرقم الذي تحدده بالكيلوبايت.

رفع الحد الأقصى للنطاق الترددي (0 KB/s-غير محدود)

0 (الافتراضي) - يتم تعيين هذا الإعداد إلى غير محدود افتراضيا. قم بتغيير هذا الإعداد للحد من عرض النطاق الترددي للتحميل إلى الرقم الذي تحدده بالكيلوبايت.

الحد الأقصى لعدد مواضيع نقل الملفات

5 (افتراضي) - استخدم هذا الإعداد لتقييد عدد المواضيع المستخدمة أثناء المزامنة.

المخبئ المحلي

دليل ذاكرة التخزين المؤقت

C:\Users\username\AppData\Local\gteamclient\cache (الافتراضي) - استخدم هذا الإعداد لتغيير الموقع الافتراضي للذاكرة المؤقتة.

حد حجم التخزين المؤقت (MB)

0 (الافتراضي) - الإعداد الافتراضي هو صفر، وهو غير محدود. عيّن هذه القيمة إلى رقم آخر للحد من ذاكرة التخزين المؤقت لهذا الحجم في ميغابايت. يمكنك تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت (غير مستحسن) من إعدادات بوابة الويب في لوحة تحكم المستأجر > أدوار.

الحد الأدنى من مساحة القرص الحرة (GB)

0 (الافتراضي) - الإعداد الافتراضي هو صفر، مما يعني أن العميل لا يتحقق من مساحة القرص. تعيين هذه القيمة إلى رقم مختلف للسماح للعميل بالتحقق من مساحة القرص الحرة على محرك الأقراص حيث يتم حفظ ذاكرة التخزين المؤقت. (Automatic Translation)

الإشعارات

تعطيل إشعار وضع عدم الاتصال

خطأ (افتراضي) - النظام الذي يدخل في وضع عدم الاتصال يرسل إشعار افتراضياً. قم بتغيير هذا إلى "صحيح" لإخفاء هذا الإشعار.

تعطيل إشعارات تغيير الملف

خطأ (افتراضي) - عندما يتم تعديل الملفات من قبل أشخاص آخرين أو من قبل نفس المستخدم ولكن من جهاز مختلف، تم إرسال إشعار بتعديل الملف. قم بتغيير هذا الإعداد إلى "صحيح" لتعطيل هذا الإشعار.

تعطيل نافذة تعقب الملفات الكبيرة

خطأ (افتراضي) - بشكل افتراضي، عندما يقوم Windows Explorer بتحميل ملف كبير في الخلفية، يتم عرض مربع حوار تقدم ملف كبير التنزيل. هذا الإعداد يسمح لك بتعطيل هذا الإشعار.

تعطيل تعقب المهام التلقائي للمهام المجدولة

خطأ (الافتراضي) - إذا تم تمكين المزامنة المجدولة للعميل، استخدم هذا الإعداد لتعطيل الإشعار عند مزامنة الملفات.

تعطيل تأكيد إيقاف التشغيل

خطأ (افتراضي) - عند إغلاق عميل سطح المكتب، يتم عرض نافذة تأكيد إيقاف التشغيل. هذا الإعداد يتحكم في ما إذا كانت نافذة التأكيد هذه قد تم عرضها. عيّن هذا الإعداد على "صواب" لإخفاء مربع حوار التأكيد.

تعطيل تأكيد نقل المجلد

خطأ (افتراضي) - يتم عرض مربع حوار تأكيد عند نقل الملفات/المجلدات. عيّن هذا الخيار على "صواب" لإخفاء مربع حوار التأكيد.

الإعدادات المتقدمة

تمكين فتح الملفات المضغوطة والمغادرة في الموقع

خطأ (افتراضي) - افتراضياً، لا يسمح ويندوز عميل للمستخدم بفتح الملفات المضغوطة على محرك الأقراص M المحمول مباشرة. هذا لأنه عند فتح ملف مضغوط، يعني تحميل ملف مضغوط بالكامل إلى ذاكرة التخزين المؤقت أولاً. إذا كان ملف zip كبيراً، فإن التحميل يولد الكثير من حركة مرور الشبكة ويبطئ من تشغيل Windows Explorer. قم بتغيير هذا الإعداد إلى "صواب" إذا كنت تريد للمستخدمين أن يكونوا قادرين على فتح الملفات المضغوطة داخل محرك الأقراص M. يحدد الإعداد التالي حد الحجم لهذه الميزة.

أقصى. حجم ملفات zip يسمح بفتح في الموقع (MB)

هذا يحدد الحد الأقصى لحجم الملف المضغوط المسموح للمستخدم بفتحه. وهو مصمم لمنع المستخدم/مستكشف النوافذ من تحميل ملفات مضغوطة كبيرة جدا. بشكل افتراضي، هو 20 ميغاواط. إذا قام المسؤول بتمكين فتح ملف مضغوط في الداخل، فيمكن فتح الملفات بحجم 20M فقط.

السماح دائماََ بمعايينة الصورة

خطأ (افتراضي) - إذا تم تمكين هذا الخيار، سيتم إنشاء الصور المصغرة المعايينة للملفات المحلية الخاصة بك. هذا يستهلك الكثير من عرض النطاق الترددي لتنزيل ملفات الصور بدون داع.

تمكين وضع الشبكة البطيء

خطأ (افتراضي) - لا مزيد من المعلومات.

الحفاظ على الآلة من النوم عند تشغيل المهمة

صحيح (افتراضي) - عادةً ما يكون الوقت المناسب لنقل الملفات بالسرعة الكاملة. ومع ذلك، قد تكون هناك أوقات تذهب فيها الآلة إلى وضع السكون الذي يحول دون نقل الملفات. يمكن أن يمنع هذا الإعداد من تنشيط وضع النوم.

أوصل محرك الأقراص في الفضاء العالمي

خطأ (افتراضي) - محرك أقراص مركب في المساحة العالمية لا يخضع لقيود مراقبة حساب المستخدم، (UAC)، كما هو الحال عندما تحتاج الطلبات الموروثة إلى العمل بامتيازات إدارية ولا يمكن أن ترى القيادة المحمية من جامعة الدول المتحدة. ومن ناحية أخرى، الأقراص المثبتة في النطاق العالمي مرئية لجميع المستخدمين الآخرين الذين يدخلون إلى نفس آلة ويندوز في نفس الوقت.

تحميل الملفات المخفية

خطأ (افتراضي) - غير هذا الإعداد إلى "حقيقة" إذا كنت ترغب في تحميل الملفات المخفية إلى السحابة.

تحميل ملفات النظام

خطأ (الافتراضي) - غير هذا الإعداد إلى "حقيقة" إذا كنت ترغب في تحميل ملفات النظام إلى السحابة.

استخدم نسخ مظهر الصوت لتحميل الملفات التي يتم الوصول إليها باستمرار

خطأ (افتراضي) - بشكل افتراضي، لا يتم تحميل ملف مفتوح بنشاط حتى يتم إغلاقه. هذا الإعداد يتجاوز هذا السلوك بحيث يتم تحميل جميع الملفات بغض النظر عن حالة فتحها.

التشخيص


الاحتفاظ بسجلات تتبع مراجعة الحسابات (الأيام، 0=لا تطهين)

5 (الافتراضي) - يحدد هذا الإعداد عدد الأيام للحفاظ على آثار المراجعة.

مستوى التتبع (تعطيل، أخطاء السجل، تحذيرات السجل، معلومات السجل، سجل الكل)
تعطيل (الافتراضي) - افتراضياً، مستوى التتبع معطل. يمكن تغييرها إلى المستويات المعروضة

حالة المزامنة

حالة المزامنة يمكن أن تظهر المهام قيد التشغيل حالياً على الجهاز المحلي الحالي.



مدير المهام

يمكنك الوصول إلى مدير المهام باستخدام الأيقونة في أعلى يمين حالة المزامنة. هنا يمكنك مراقبة نقل المهام، مثل تحديثات النظام، ومعاينات الاستكشاف، ومزامنة النظام.



Dashboard

2 Task(s)



Attached Folders



Offline Folders



Locked Files



Pending Check-ins



Settings



Sync Status

System Sync Task



Total Subtask(s): 0 Pending: 0 Failed: 0 Running: 0

Last Run Time: 2021-11-24 18:27:15 Next Start Time: 6 Seconds

[Start Now](#)

[Pause](#)

[Details](#)

System Sync Down Task



Total Subtask(s): 0 Pending: 0 Failed: 0 Running: 0

Last Run Time: 2021-11-24 16:57:57 Next Start Time: 11 Seconds

[Start Now](#)

[Pause](#)

[Details](#)